



WINDOWS MOVIE MAKER

TẠO 1 ĐOẠN PHIM

BÀI 12 NGÀY 14.5.2010 UTBINH SOẠN

Chương Trình Windows Movie Maker rất hay . Chương trình này sẽ giúp các bạn lưu lại, xử lý những thước phim hay. Có một điểm các bạn cần chú ý là Windows Movie Maker chỉ hỗ trợ lưu tập tin Movie dưới định dạng là WMV mà thôi . Chương trình Windows Movie Maker hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều thao tác như : Chỉnh sửa đoạn phim, cắt ghép cảnh quay, chèn âm thanh, sửa âm thanh, chèn lời thuyết minh, chỉnh sửa độ sáng tối, hiệu ứng chuyển cảnh . Nó cung cấp cho bạn một giao diện đơn giản . Chỉ vài lựa chọn và vài cú nhấp chuột là bạn đã hoàn thành tạo cho mình 1 Đoạn Phim ưng ý có Ảnh và Nhạc - Hiệu ứng kèm theo và lồng vào đó là những đoạn Video Clips vừa quay nhân chuyện du lịch lý thú hay những buổi họp mặt quan trọng vừa qua . Nội dung bài viết này Út Bình sẽ hướng dẫn tỉ mỉ cho các bạn thực hiện 1 Đoạn Phim bằng Chương Trình WINDOWS MOVIE MAKER .

1. Tạo Shortcut :

- Khi bạn cài đặt Chương Trình Windows (Ở đây Út Bình sử dụng WIN XP) thì đã có Chương trình này đi kèm và đã được cài đặt nằm sẵn trong máy Tính của bạn .
- Nhấp Start > All Programs > Copy Windows Movie Maker > Paste lên Desktop . Bạn đã tạo xong Shortcut .

2. Chuẩn bị Ảnh – Video Clips - Nhạc MP3 :

- **Sử Dụng Máy Ảnh KTS :**

Hiện nay hầu hết các Máy Ảnh KTS đều có kèm chức năng quay phim với thời lượng rất dài cho mỗi Files . Giá Máy hiện nay cũng không cao lắm, khoảng từ 2,5 Triệu trở lên là có thể Play được rồi . Các bạn khi đi Du Lịch hay trong các buổi họp m t quan trọng , đáng nhớ c n trang b cho Máy nh KTS của bạn : Vài Cục Pin và Th Nh có dung lượng lớn . đây Út Bình sử dụng Máy CANON IXUX 960 IS 12.1 Mega Pixels (Giờ đã có 18 MG Pixels rồi) và Thẻ Nhớ 16 GB .

- **Nơi Mua Pin và Thẻ Nhớ :**

Các bạn có thể mua tại : Chí Quốc , 367 Lê Quang Định , P5 , Q. Bình Thạnh , ĐT 0903.061.880 – 08.3843.0981 (Hoặc tại 402 Huỳnh Thúc Kháng) . Pin 140 Ngàn , bảo hành 6 Tháng - Thẻ Nhớ Kingston 16 GB 690 Ngàn , bảo hành 1 năm . (Út Bình không phải quảng cáo dùm mà muốn cung cấp cho các bạn nơi mua rẻ , có bảo hành lâu so với nơi khác) .

- **Máy Ảnh CANON :** Đại Lý NGỌC , 465 Võ văn Tần , P5 , Q3 , ĐT 3839.5639 .


- **Nơi lưu trữ :**

Tất cả các Ảnh – Video Clips và Nhạc MP 3 phù hợp với nội dung chủ đề đều được lưu trữ trước trong Máy Tính của bạn .

3. IMPORT PICTURE : Nhập Ảnh .


- **Chèn Ảnh vào Thanh TimeLine :**

Nhấp Shortcut Chương Trình tại Desktop > Hiện ra giao diện , trong cột Trái Mục Capture Video , chọn Import Pictures > Đến các Ảnh cần chèn vào > Chọn hết > Open > Tất cả Ảnh vừa chọn đã hiện ra trong Mục Coollection trong Cột Giữa > Chọn hết Ảnh này > Nhấp Phải lên 1 Ảnh bất kỳ > Chọn Add To TimeLine > Tất cả Ảnh này đã hiện ra Trong Thanh TimeLine Hàng Video.




- **Thời Lượng trình chiếu của Ảnh :**

Mỗi Ảnh có 5 Giây trình chiếu . Để con trỏ lên 1 Ảnh sẽ thấy Tên Ảnh và thời lượng .




- **Tăng Thời Lượng cho Ảnh :** Để con trỏ lên chấm đen rài Phải của Ảnh , con trỏ biến thành Mũi tên 2 đầu , rê qua Phải kéo dài Khung Ảnh dàn ra , ở đây đã tăng thời lượng là 15 giây .



4. **TẠO HIỆU ỨNG CHUYỂN CẢNH :**


- **Hiệu ứng cho Hình :**

Nhấp Show StoryBoard > Thanh TimeLine có Nút Trắng giữa 2 Ảnh , nhấp View Video Transitions > Hiện ra các Hiệu Ứng Chuyển Cảnh trong Cột Giữa , rê từng hiệu ứng đè lên từng nút Trắng > Khi chèn xong các hiệu ứng , nhấp Nút Show TimeLine trở về tình trạng trước đó .




5. SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ TRÊN THANH TIMELINE BÊN TRÁI :

- **Nút Zoom** : Để tiện thao tác và quản lý , bạn có thể nới rộng hay thu hẹp Thanh TimeLine bằng cách nhấp Nút Zoom Out hay Zoom In có biểu tượng Kính Lúp có dấu + hay - . Các nút này nằm trên Thanh TimeLine bên Trái .
- **Nút Rewind TimeLine** : Để trở về điểm khởi đầu của Đoạn Phim .
- **Nút Play** : Để xem thử trong Khung Preview > Nhấp lần nữa Pause .
- **Nút Micro** :
 - **Cân Chỉnh** : Bạn cần cân chỉnh , thu thử trước khi thu âm bằng cách nói vào Micro > Chỉnh cần gạt Tăng Volume và đồng thời quan sát sao cho vạch màu LEVEL lên xuống từ đáy đến đỉnh mà không vượt đỉnh (Để khoảng giữa là được) .
 - Nhấp Start Narration để bắt đầu thu và nhấp Stop Narration để dừng thu > Hiện ra Bảng Save Windows Media File , Chọn nơi lưu là Desktop – File Name đặt tên – Save As Type định dạng WMA > Nhấp Nút Save .




- Nhấp Done để chấp nhận đồng thời bạn thấy đã có chèn 1 đoạn âm thanh vừa thu vào Hàng Audio \ Music > Nhấp Play để xem hình vào Video vừa tạo kèm âm thanh của Micro . Bạn có thể nhấp Phải lên nó > Chọn Delete . Khi cần chèn Đoạn Âm thanh đã lưu này bạn lấy trên Desktop .




6. CHÈN VIDEO :

- **Chỉ định vị trí chèn** : Nhấp điểm cuối dãy Ảnh trong Thanh TimeLine .
- **Cách chèn** : Nhấp Import Video , đến các Files Video Clips cần chèn > Chọn từ File > Open > Đã hiện ra File này trong Khung giữa , nhấp Phải lên > Chọn Add To TimeLine > Đã chèn xong trong Thanh TimeLine Hàng Video .
- **Hiệu Ứng cho Video Clips** : Nhấp Show StoryBoard > Thanh TimeLine có Nút Trắng giữa 2 Video , nhấp View Video Effects > Hiện ra các Hiệu Ứng cho Video trong Cột Giữa , rê từng hiệu ứng đè lên từng Clip của Video > Khi chèn xong các hiệu ứng sẽ thấy ngôi sao màu xanh góc đáy Trái , nhấp Nút Show TimeLine trở về tình trạng trước đó .




- **Tách lấy âm thanh trong Video Clip** : Nhấp Phải lên Video Clip trong Thanh TimeLine > Chọn Copy > Paste vào Hàng Audio \ Music sẽ hiện ra Vạch Âm Thanh . Bạn cũng có thể Delete Video để chỉ chọn Âm thanh của nó và nhấp Play . Khi dp91 sẽ phát âm thanh mà không thấy phát Phim .




7. CHÈN ÂM THANH TRONG THANH TIMELINE :


- Nhấp Import or Music > Đến nơi đã lưu các Files MP3 > Chọn 1 hoặc vài bản nhạc > Import > File này hiện ra trong Khung Giữa > Chọn Vị trí chèn khởi đầu bằng cách nhấp Nút Rewind TimeLine > Chọn Add To TimeLine > Đã chèn xong Nhạc trong Hàng Audio/Music .
- Do bản nhạc có thời lượng dài hơn Ảnh và Video , bạn để con trỏ cuối bản nhạc , con trỏ biến thành Mũi tên 2 đầu > Rê về Trái thu ngắn vạch Audio đến điểm cuối của dãy Ảnh .



- **Nhạc nhỏ dần** : Để cho bản nhạc phát từ từ nhỏ dần , bạn nhấp Phải lên vạch Âm Thanh > Chọn Fade Out .
- **Tăng Âm thanh cho Nhạc** : Nhấp biểu tượng Set Audio Level (Cùng hàng Zoom) , rê nút gạt qua sát Phải để tăng tối đa âm thanh .




- Nhấp Nút Play trong Khung Preview , bạn sẽ thấy hiệu ứng Ảnh và Nhạc với âm lượng tối đa .
- **Cách chỉnh tối đa âm thanh cho nhạc và video trong Set Audio Level :** Thường khi bạn chọn âm nhạc âm thanh tối đa thì âm thanh của Video không có phát . Nếu chọn vạch giữa thì Âm nhạc và âm thanh của Video mỗi thứ chiếm nửa âm lượng . Hoặc chọn tại vị trí gần Video thì Âm lượng Video lớn và ngược lại . Nếu muốn Nhạc và âm thanh Video cùng lớn thì làm như sau : Nhấp Phải lên Đoạn Video > Chọn Copy > Paste ngay dưới đó Hàng Audi/Music > Bạn đã có vạch Âm thanh của Video với âm lượng lớn tối đa cùng với âm lượng nhạc .
- Nhấp Nút Play trong Khung Preview , bạn sẽ thấy hiệu ứng Ảnh và Nhạc với Video Clips âm lượng tối đa .




8. SAVE :


- Sau khi Preview vừa ý , có nhiều cách lựa chọn để Save trong Mục Finish Movie , bạn nhấp Save My Computer .



- HT Save Movie Wizard hiện ra , đặt tên và chọn nơi lưu > Nhấp Next



- **Chọn Best Quality . . . > Nếu bạn muốn chọn chất lượng khác thì nhấp Show More Choices và sau đó tùy chọn một kiểu > Xem Mục Settings Details và Movie File Size để biết các thông số của Đoạn Phim vừa tạo > Nhấp Next .**



- Kết quả thực tập (28,8MB) : <http://www.mediafire.com/?twhmtvrcyv4>
- Xem Video Hướng dẫn Tạo 1 Đoạn Phim :
<http://www.youtube.com/watch?v=vwN92DoP4Fw>
<http://www.youtube.com/watch?v=RR2P5tIhXFo>
- Xem 12 Bài Viết của ÚT BÌNH Chuyên Đề Tạo Phim (9,20 MB):
WINDOWS MOVIE MAKER : <http://tinyurl.com/utbinh308>
- Xem 10 Bài Viết của ÚT BÌNH Chuyên Đề Tạo Trình Diễn Ảnh : **PROSHOW GOLD** : <http://www.mediafire.com/?2agtzitj0jd>
- **PowerPoint hướng dẫn sử dụng Winodws Movie Maker** : Thạc sĩ Tổng Xuân Tám - giảng viên Khoa Sinh học Trường Đại học Sư Phạm TP.HCM thực hiện. Khi mở file, vui lòng nhấn nút **Read-Only** để xem file :
http://www.giaovien.net/baiviet/hdsd_WindowsMovieMaker.ppt

