

# CONVERT POWER POINT TO AVI



## BÀI 7 NGÀY 14.4.2010 ÚT BÌNH SOẠN

**TRONG BÀI VIẾT NÀY CÁC BẠN SẼ SỬ DỤNG 2 PHẦN MỀM : WINDOWS MOVIE MAKER VÀ CAMTASIA 7 ( PHIÊN BẢN FULL MỚI NHẤT ) DÙNG ĐỂ CONVERT FILE TRÌNH DIỄN POWER POINT THÀNH 1 FILE AVI VÀ SAU ĐÓ ĐỔI ĐỊNH DẠNG NÀY THÀNH WMV ĐỂ GIẢM DUNG LƯỢNG ĐỒNG THỜI INSERT NHẠC VÀO NẾU FILE GỐC POWER POINT KHÔNG CÓ NHẠC . VIỆC LÀM NÀY RẤT THÚ VỊ VÌ BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC CÁCH SỬ DỤNG 2 PHẦN MỀM NÀY . CÓ ĐƯỢC FILE AVI SAU ĐÓ BẠN CÓ THỂ HIỆU CHỈNH BẰNG NHIỀU PHẦN MỀM ĐỂ XUẤT RA DĨA DVD . SAU CÙNG CÁC BẠN CÓ THỂ UPLOAD LÊN YOUTUBE GIỚI THIỆU CHO MỌI NGƯỜI XEM ĐOẠN PHIM CỦA BẠN VỪA TẠO VÀ BẠN CŨNG CÓ THỂ DOWNLOAD NÓ VỀ MÁY BẠN VỚI ĐỊNH DẠNG FLV ( FLASH ) ĐỂ LƯU TRỮ CỘNG ĐỒN CÁC FILES SAU NÀY GHI THÀNH 1 DĨA VCD HOẶC DVD BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ULEAD DVD MOVIE FACTORY 6 .**

### I. TÌM HIỂU 2 PHẦN MỀM :

#### 1. WINDOWS MOVIE MAKER :

- Chương trình Windows Movie Maker hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều thao tác như : chỉnh sửa đoạn phim, cắt ghép cảnh quay, chèn âm thanh, sửa âm thanh, chèn lời thuyết minh, chỉnh sửa độ sáng tối, hiệu ứng chuyển cảnh, ... Đây là một chương trình rất dễ sử dụng và có thể giúp các bạn nhanh chóng sở hữu một đoạn phim sinh động .
- Khi bạn cài đặt Windows XP , phần mềm này đã được tích hợp sẵn trong Chương Trình này và nó đã nằm sẵn trong Máy Tính của bạn . Cách tạo Shortcut cho Chương Trình : Nhấp Nút Start > All Programs > Nhấp Phải lên Windows Movie Maker > Chọn Copy > Ra Desktop , nhấp Phải lên > Chọn Paste .

#### 2. CAMTASIA STUDIO 7 :

- Là Phần Mềm quay phim màn hình chuyên nghiệp nhất hiện nay . Phiên bản mới nhất Camtasia Studio 7 (CS7) được trang bị thêm một số tính năng mới như : Phóng to điểm nhấn thông minh SmartFocus , tùy chọn nâng cao về âm thanh , lập chú thích độc đáo với tính năng CALLOUTS ,

hỗ trợ tải Video lên YouTube , quản lý Thư Viện LIBRARY , lập hiệu ứng  
trỏ chuột đọc đảo . . .

- Tải bản Full Camtasia Studio 7 (161.6MB) :  
<http://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/camtasia.msi>  
NAME: Tùy chọn - Dùng 1 trong các vị thuốc sau đây : C2CCW-AMCC2-  
C7CCC-4KFNG-4R4D5 / VC23K-28SCM-XC74C-WQJ8K-YBAD4 / MACCC-  
QD2KC-HRAHF-5SLU3-WRF86 / KC2AC-ADZAM-CSWAW-NF6XZ-N56F8 /  
ACUFF-ZNWAC-PANMB-CC7NG-TM377


## II.TẠO FILE AVI BẰNG CAMTASIA STUDIO 7 :

1. Chuẩn bị 1 File Power Point đặt tại Desktop . ( Ví dụ này có Dung Lượng 3.54MB ) . Download File này : <http://goo.gl/Cowt>
2. Nhấp Shortcut để mở Chương Trình CS 7 > Nhấp Record The Screen để mở Cửa Sổ chứa các Công Cụ tại Đáy Phải Desktop > Chọn các thông số thích hợp cho việc sắp ghi màn hình bằng cách nhấp từng công cụ .
  - Nhấp Full Screen để ghi toàn màn hình hoặc nhấp số xuống của Custom chọn kích thước màn hình thích hợp .
  - Nhấp số xuống của Audio On để chọn nguồn thu âm thanh . Ở bài này thu từ trong Máy Tính khi File Power Point đang phát .




3. Nhấp đúp lên File Power Point để bắt đầu trình chiếu > Liên đó nhấp Phím F9 để bắt đầu GHI ( RECORD ) > Nếu trường hợp là File Power Point dạng ppt cần phải nhấp mũi tên qua Phải để chuyển cảnh kế tiếp còn dạng pps thì tự động chạy .
4. Trong lúc đang GHI Màn Hình các bạn sẽ thấy có biểu tượng là vạch đứng màu xanh lá nhỏ tại góc đáy Trái màn hình đang nhấp nháy báo hiệu CS7 đang ghi hình . Bạn có thể TẠM DỪNG GHI khi nhấp Phím F9 và cho GHI LẠI khi nhấp Phím F9 .
5. Khi trình chiếu hoàn tất , bạn nhấp Phím F10 để DỪNG GHI ( STOP ) màn hình .
6. Hiện ra giao diện Preview , trong lúc xem lại bạn nhấp Phím Shrink To Fill để xem lại đoạn Phim khít màn hình .





## 7. Lưu Đoạn Phim vừa tạo : Có 2 định dạng cần lưu


- Nếu bạn muốn tạo định dạng camrec để sau này cần hiệu chỉnh lại Đoạn Phim bằng Chương Trình CS7 thì nhấp Nút **SAVE AND EDIT** .
- Nếu muốn tạo định dạng AVI dùng để xem trên Máy Tính hoặc gửi cho **NGƯỜI DÙNG** xem thì nhấp Nút **PRODUCE** . Định dạng AVI xem rất rõ – âm thanh trong , lớn nhưng dung lượng khá kớn .




- **Đoạn Phim AVI** vừa tạo có dung lượng : **80.4 MB** . Lưu tại **Desktop**

### III.TAO FILE WMV BẰNG WINDOWS MOVIE MAKER :

1. Nhấp Shortcut của Chương Trình Windows Movie Maker tại Desktop > Cột Trái nhấp Import Video trong Mục Capture Video > Đến nơi lưu Đoạn Phim là Desktop > Nhấp Đoạn Phim vừa tạo > Open > Chờ Import vào Khung Collection > Khi hoàn tất sẽ xuất hiện các Files .




2. Chọn các Files này > Rê vào Khung TimeLine Hàng Video > Nếu thấy thời lượng quá ít ( Dưới 5 phút trình chiếu thì bạn Copy đoạn Phim trong TimeLine dán tiếp theo để tăng thời lượng sao cho dưới 10 phút trình chiếu ).



3. Chèn âm thanh : Nếu File Power Point không có âm thanh , bạn có thể chèn thêm âm thanh cho nó bằng cách :

- Nhấp Import Audio or Music trong Mục Capture Video > Đưa các Files MP3 đang lưu trong Máy Tính > Chọn 2 – 3 bản nhạc phù hợp với chủ đề của Đoạn Phim > Open .
- Các bản nhạc được chọn đã hiện diện trong Khung Collection > Rê từng bản nhạc thả vào Khung TimeLine Hàng Audio/Music .




4. Nhấp Nút Play trong Khung Preview để xem thử > Khi vừa ý thì nhấp Save To My Computer trong Mục Finish Movie > Đặt tên và nhấp Next > Chọn Best Quality for Playback on my Computer ( Chất lượng cao dung lượng lớn ) hoặc nhấp Show Choices để chọn các chất lượng khác cho từng công dụng riêng .> Next > Đang chạy Saving > Khi hoàn tất sẽ lưu mặc định tại My Documents/My Videos với định dạng WMV ( 64 MB với thời lượng 9:56:07 ) .
5. Nếu muốn Upload lên YOUTUBE nên khi tạo Đoạn Phim trong WMM bạn nên giới hạn thời lượng trình chiếu dưới 10 phút .
6. So sánh dung lượng giữa các Định Dạng :
  - Power Point : 3.54MB.
  - Avi : 80.4 MB.
  - WMV : 64 MB .
  - FLV : 17.36 MB ( Tạo bằng YOUTUBE ) .

#### **IV.UPLOAD LÊN YOUTUBE :**


1. Bạn có thể Upload Đoạn Phim vừa tạo lên YOUTUBE để phổ biến rộng rãi cho mọi người cùng xem ( Chọn Public ) hoặc giới hạn số người xem (ChọnPrivate).
2. Vào : <http://www.youtube.com/> > Đăng ký tạo 1 Account .
3. Nhấp Nút Upload > Nhấp Nút Upload Video > Đến nơi đã lưu File trong Máy Tính > Chọn File WMV > Open .
4. File Video đang Upload > Kết quả : <http://goo.gl/EjTI>

## IV.CONVERT AVI TO WMV BẰNG CAMTASIA STUDIO 7 :


1. Nhấp Shortcut Chương Trình > Hiện ra giao diện , nhấp Thẻ Import Media > Ra Cửa sổ Open , đến nơi đã lưu File AVI vừa tạo > Chọn nó > Open > File này đã hiện diện trong Khung Video bên Trái , rê nó xuống Khung TimeLine Hàng Video




2. Nhấp số xuống của Thẻ Produce and Share > Chọn Produce and share > HT Production Wizard hiện ra , nhấp số xuống chọn Custom Production Settings > Next .




3. Chọn Định dạng WMV ( Windows Media Video . Có nhiều định dạng khác nhau để bạn tùy chọn khi xuất ra : WMV – MOV – AVI – M4V – MP3 – RM – CAMV – GIF ) > Next > HT Production Wizard hiện ra để mặc định Best Quality , nhấp Next > HT Production Wizard hiện ra để mặc định Size và Màu Background , nhấp Next > Ra Bảng Option để mặc định nhấp Next > Ra Bảng Marker Options để mặc định nhấp Next .




4. Ra Bảng Produce Video , Bạn đặt tên trong Hàng Production Name > Để mặc định nơi lưu là MyDocuments/Camtasia Studio hoặc nhấp Nút Browse để chỉ định nơi lưu là Desktop > Nhấp Finish



## 5. Đang tiến hành Rendering File của bạn Convert từ AVI sang WMV .



6. Khi hoàn tất hiện ra Bảng Production Results nêu thông tin về File WMV > Nhấp Finish . Các bạn chú ý : Convert bằng CS7 ra dung lượng 35.46MB trong Convert bằng Chương Trình Windows Movie Maker ra dung lượng 17.36 MB ( Chỉ bằng 1/2 ) . Do đó các bạn nên sử dụng Windows Media Maker để Convert .



## BB FlashBack Pro 2.6.9 Build 1360 : GHI HÌNH MÀN HÌNH

Download bản Full kèm hướng dẫn (8.21MB):

<http://www.mediafire.com/?nzjz1hyam4f> hoặc  
<http://goo.gl/wO3B>



BBFlashBack là một chương trình rất dễ sử dụng giúp bạn chụp và ghi lại một cách chính xác toàn bộ hoạt động của Window Desktop và xuất chúng ra thành các đoạn video. Được tích hợp tất cả các công cụ biên tập, giúp bạn có thể thêm vào ghi chú, các dòng bình luận cho đoạn video của mình. Công cụ xuất có thể cho ra các định dạng Flash, AVI để bạn có thể chia sẻ trên web hoặc làm tài liệu.