

# CAMTASIA STUDIO 7 GHI HÌNH MÀN HÌNH

**BÀI 8 NGÀY 16.4.2010 ÚT BÌNH SOẠN .**

CHƯƠNG TRÌNH CAMTASIA STUDIO 7 LÀ MỘT CHƯƠNG TRÌNH MỚI NHẤT , ĐƯỢC NHIỀU NGƯỜI DÙNG NHẤT . NÓ LÀ PHƯƠNG TIỆN HỮU ÍCH CHO CÁC NGƯỜI DÙNG LÀM CÔNG CỤ DẠY HỌC QUAY LẠI CÁC BÀI GIẢNG SINH ĐỘNG , CÓ THỂ NÓI CÙNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH POWER POINT LÀM TRỢ GIẢNG VÀ CÙNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH SNAAGIT CHỤP HÌNH BÀI THUYẾT TRÌNH THÌ CẢ 3 CHƯƠNG TRÌNH NÀY KẾT HỢP VỚI NHAU NẾU BIẾT TẬN DỤNG SẼ CHO RA NHỮNG TÁC PHẨM GIÁO DỤC ĐẮC LỰC . NÓ CŨNG LÀ CÔNG CỤ CHO VIỆC TRUYỀN BÁ NHANH NHẤT VÀ DỄ THU HOẠCH NHẤT DO TÍNH CHẤT HẤP DẪN - DỄ HIỂU TRONG PHONG CÁCH ĐIỂN ĐẠT .

CHƯƠNG TRÌNH CAMTASIA STUDIO 7 CÓ 4 MỤC CHÍNH LÀ : THU HÌNH MÀN HÌNH – THU HÌNH POWER POINT – GHI ÂM – VÀ HIỆU CHỈNH ĐOẠN PHIM ĐỂ XUẤT RA NHIỀU ĐỊNH DẠNG . BẠN CÓ 3 TAB CHÍNH LÀ RECORD THE SCREEN ( GHI MÀN HÌNH ) – IMPORT MEDIA ( LỒNG CÁC ĐOẠN PHIM TRUYỀN THÔNG VÀO ) – PRODUCE AND SHARE ( TẠO NHIỀU ĐỊNH DẠNG CHO PHIM VÀ XUẤT RA ĐOẠN PHIM KẾT NỐI WEB ) . TRONG THU HÌNH MÀN HÌNH , BẠN CÓ THỂ DÙNG WEBCAM HOẶC TRỰC TIẾP QUAY LẠI CÁC CHI TIẾT ĐANG ĐIỂN TIẾN TRÊN MÀN HÌNH . TRONG THU HÌNH POWER POINT BẠN CÓ THỂ QUAY TỪNG ĐỘNG TÁC TẠO FILE TRÌNH ĐIỂN POWER POINT HAY QUAY TOÀN BỘ 1 FILE TỰ CHẠY ĐANG TRÌNH ĐIỂN SINH ĐỘNG . TRONG PHẦN GHI ÂM BẠN SẼ TẠO THÀNH 1 FILE ĐỂ LỒNG GHÉP VÀO ĐOẠN PHIM HAY SỬ DỤNG MỤC ĐÍCH RIÊNG LẺ . CUỐI CÙNG TẠO MỌI ĐỊNH DẠNG CHO PHIM VÀ XUẤT BẢN . CÓ NHIỀU CÁI MỚI TRONG PHIÊN BẢN 7 NÀY TRONG TÍNH NĂNG CALLOUTS – ZOOM – LIBRARY . CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC KHẢO SÁT HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TRONG CÁC BÀI SAU

- Xem trang web của Hãng TECHSMITH : <http://goo.gl/dAxQ> và <http://goo.gl/dAxQ>

## I.DOWNLOAD VÀ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

### 1. DOWNLOAD :

Các bạn có thể download với link sau đây :

<http://utbinh.com/AA4/15042010/convertavi.doc> hoặc :

<http://download.techsmith.com/camtasiastudio/enu/camtasia.msi>

## 2. Cài đặt :

Cài đặt rất đơn giản , bình thường như mọi phần mềm khác . Name bạn tự đặt và nhớ dán 1 trong các vị thuốc sau đây để có bản Full khi dùng :

**C2CCW-AMCC2-C7CCC-4KFNG-4R4D5 / VC23K-28SCM-XC74C-WQJ8K-YBAD4 /  
MACCC-QD2KC-HRAHF-5SLU3-WRF86 / KC2AC-ADZAM-CSWAW-NF6XZ-N56F8 /  
ACUFF-ZNWAC-PANMB-CC7NG-TM377**

## II.TỔNG QUÁT

Nhấp Shortcut của Chương Trình CS7 tại Desktop > Hiện ra Bảng Welcome , có 4 Khung chức năng chính là :

- **Record The Screen** : Ghi màn hình .
- **Record Power Point** : Ghi Trình Diễn Power Point .
- **Record Voice Narration** : Thu Âm tự thuật ,
- **Import Media** : Chèn truyền thông ( Âm nhạc – Phim Ảnh ) .



## I.BẢNG CÔNG CỤ GHI MÀN HÌNH

1. Bảng Công Cụ Ghi Màn Hình : Có 2 cách mở Bảng này :

- Nhấp Khung Record The Screen .
- Nhấp Thẻ Record The Screen .

**Bảng này sẽ xuất hiện tại đáy Phải của Desktop .**



## **2. Cách sử dụng Bảng Công Cụ Ghi Màn Hình :**

**Bảng này có những chức năng sau đây :**


- **NÚT FULL SCREEN** : Nhấp lên Nút này sẽ ghi toàn Màn Hình tất cả những diễn biến đang xảy ra . Khi đó sẽ có xuất hiện Khung Viên toàn màn hình và 8 Nút để bạn có thể Rê làm co giãn Khung Chọn Vùng Màn Hình2 .



- **NÚT CUSTOM** :

- Chọn nhiều kích thước Ghi màn hình khác nhau , được chia thành 2 nhóm tỉ lệ 16:9 và 4:3 > Khi chọn xong Khung Ghi sẽ xuất hiện trên Desktop , nhấp lên tâm của Khung Ghi và Rê đến vị trí cần Ghi .
- Recent Area : Nơi liệt kê Các Khung Ghi vừa chọn .
- Lock To Application : Khóa lại để áp dụng 1 tùy chọn trước đó .


- **Select Area To Record** : Nếu chọn 1 Vùng Ghi tùy ý thì chọn tính năng này > Sau đó rê trên Desktop để tạo Vùng cần Ghi > Kích thước màn Hình sẽ hiện ra .



- **NÚT WEBCAM OFF** : Nhấp Biểu tượng WEBCAM OFF để bật ON Nhấp số xuống sẽ cho 3 tùy chọn :
  - **USB Video Device** : Sử dụng Webcam đang kết nối với Máy Tính > Hiện ra Hình Thumbnail đang hoạt động , nhấp lên nó > Màn hình Webcam được phóng to .



- Nhấp số xuống > Hiện ra HT Tools Options , có 4 Tab tùy chọn . Các bạn có thể chọn lựa các thông số mong muốn .




- **Webcam Help : Hướng dẫn chi tiết sử dụng Webcam .**




- **NÚT AUDIO : Nhấp lên Biểu tượng AUDIO OFF để bật AUDIO ON . Nhấp số xuống để tùy chọn . Chú ý : Khi thu âm từ Micro thì chọn : Mic Volume nếu không chọn trước khi Ghi màn hình kèm thuyết minh sẽ không có âm thanh của bạn nói vào Micro . Gạt nút Xanh để điều chỉnh âm lượng thu .**



- **Audio Help** : Tìm hiểu chi tiết sử dụng âm thanh .
- **Nếu muốn thu âm cho tốt nhất , bạn chọn Options > Inputs > Audio Settings > Tùy chọn trong Hàng Format và Hàng Attributes .**



- **HOTKEYS** : Phím Tắt . Trong lúc ghi hình bạn nên sử dụng Phím Tắt vì Con Trỏ không tác dụng . Công dụng của các Phím Tắt :
  - **F9** : Thu và Tạm Dừng ( Record/Pause ) . Nhấp lần đầu bắt đầu ghi > Nhấp lần thứ 2 bắt đầu tạm dừng > Nhấp lần thứ 3 bắt đầu Ghi Hình trở lại .
  - **F10** : Stop . Dừng Ghi Hình và sẽ xuất hiện Khung Preview .
  - **M** : Đánh dấu ( Marker ) .
  - **D** : Vẽ Màn Hình . Nhấp lần nửa thì Off ngưng vẽ .
  - **Select Region** : Chọn Vùng . Bạn nhập thêm Ký tự và Chọn Phím Ctrl + Shift + Alt .
  - **Hide Tray Icon** : Ẩn và hiện Nút Ghi trong Khay Hệ Thống .




- **NÚT RECORD** : Nhấp Nút này để bắt đầu ghi Màn Hình hoặc nhấp Phím F9 .  
Sẽ bật lên Khung có thời gian đếm ngược từ 3 đến 1 và sau đó là bắt đầu Ghi Hình Màn Hình .
  - Khi muốn tạm dừng Ghi thì nhấp Phím F9 lần thứ 2 .
  - Bắt đầu tiếp tục Ghi thì nhấp Phím F9 lần thứ 3 .
  - Dừng hẳn : Nhấp Phím F10 . Sẽ hiện ra Khung Preview .
 Trong lúc quay Màn Hình , bạn có thể nhấp biểu tượng Bảng Công Cụ Ghi Hình trong Khay Hệ Thống để bật lên và sử dụng nó .

## II. CÁC BƯỚC GHI MÀN HÌNH


Sau khi bạn chọn lựa các tùy chọn thích hợp trong Bảng Công Cụ Ghi Màn Hình , bạn bắt đầu thực tập GHI HÌNH MÀN HÌNH các diễn tiến đang xảy ra trên Màn Hình Máy Tính của bạn .

1. Kết nối Micro vào Máy Tính > Nhấp số xuống của Nút Audio ON > Chọn Options > Chọn Tab Inputs > Mục Audio chọn MIC VOLUME > Các Mục khác để mặc định > Ok .
2. Nhấp Phím F9 để bắt đầu GHI HÌNH MÀN HÌNH và đồng thời nói vào Micro để thuyết minh tạo 1 Bài Thuyết Trình Sinh động .
3. Khi cần tạm dừng nhấp Phím F9 và bắt đầu ghi lại nhấp Phím F9 lần nữa .
4. Khi ghi xong nhấp Phím F10 > Lập tức Màn Hình Preview hiện ra và tự động Play cho bạn xem > Nhấp Nút Shrink To Fit để xem vừa Khít Màn Hình .
5. SAVE : Có 2 Nút để bạn chọn lựa khi Save Đoạn Phim mà bạn vừa GHI .


- **Nút Save and Edit : HT Camtasia Recorder hiện ra , Chọn nơi lưu là Desktop - Đặt tên trong Hàng File Name – Save As Type chọn Định dạng CAMREC > Nhấp Save .**



**Cửa sổ Chương Trình CS7 hiện ra và đồng thời Đoạn Phim vừa ghi hiện trong Khung Video > Bạn rê nó xuống Khung TimeLine để bắt đầu chỉnh sửa khi áp dụng tiếp tục các Tùy chọn có sẵn của Chương Trình để tăng phần " Hoa lá cảnh : cho Đoạn Phim của bạn .**



- **Nút PRODUCE:** Khi nhấp nút này sẽ hiện ra HT Camtasia Recorder , Chọn nơi lưu là Desktop - Nhập tên trong Hàng File Name – Save As Type chọn định dạng AVI > Nhấp Save .



Với định dạng này bạn có thể xem nó bằng nhiều Chương Trình xem File Video và có thể chuyển đổi ( Convert ) thành nhiều định dạng khác nữa .

- **CHÚ Ý :** Các bạn có thể download sử dụng 2 Chương Trình đọc được mọi định dạng của các Đoạn Phim Video mà Út Bình giới thiệu sau đây :

Gói CODEC : K-Lite Mega Codec Pack 5.8.3

[http://www.free-codecs.com/download/K\\_Lite\\_Mega\\_Codec\\_Pack.htm](http://www.free-codecs.com/download/K_Lite_Mega_Codec_Pack.htm)

CHƯƠNG TRÌNH XEM VIDEO TUYỆT VỜI : KMPlayer

Nghe nhạc, xem phim, HD cực đỉnh . Út Bình đang sử dụng Chương Trình này . Không chê vào đâu cả .KMPlayer là một trình xem movie và nghe audio của Hàn Quốc hỗ trợ nhiều codec và các định dạng file. Phần mềm này có chức năng playback đầy đủ các VCD/DVD. Phần mềm hỗ trợ hầu hết các dạng âm thanh và video, vì thế bạn không cần cài thêm các gói codec, để gây xung đột với Windows khi sử dụng (14.91MB)

[http://imgcdn.pandora.tv/pan\\_img/KMP/Download/Release/The\\_KMPlayer\\_1435.exe](http://imgcdn.pandora.tv/pan_img/KMP/Download/Release/The_KMPlayer_1435.exe)

**MỜI CÁC BẠN XEM ĐOẠN PHIM ĐÃ GHI MÀN HÌNH BẰNG CHƯƠNG TRÌNH CAMTASIA STUDIO 7 ĐƯỢC TẠO BẰNG ĐỊNH DẠNG WMV ĐỂ RÚT NGẮN DUNG LƯỢNG VÌ NẾU CHỌN ĐỊNH DẠNG AVI SẼ QUÁ LỚN TRỞ NGẠI DOWNLOAD VỀ XEM . BÀI SAU SẼ HƯỚNG DẪN CÁC BẠN CHỌN ĐỊNH DẠNG WMV . XEM TRÊN YOUTUBE :**

**Link Download :**

<http://www.youtube.com/watch?v=C3zPfyW6cJ0>

<http://www.youtube.com/watch?v=ELj-NNdvxJo>