



CHỤP HÌNH MÀN HÌNH PLAY VIDEO

BÀI 3 NGÀY 4.2.2009 UTBINH SOẠN

BẠN CÓ QUAY VÀI ĐOẠN PHIM VIDEO CLIP BẰNG MÁY CHỤP HÌNH KTS HAY VÀI ĐOẠN VIDEO BẰNG MÁY QUAY PHIM . TRONG NỘI DUNG VỪA QUAY CÓ NHIỀU CẢNH RẤT ĐẸP HOẶC CHÂN DUNG NGƯỜI THÂN BẤT CHỢT TỰ NHIÊN THẤY TUYỆT VỜI . BẠN MUỐN LẤY RIÊNG RA CẢNH ĐÓ THÀNH 1 ẢNH ĐỂ LƯU LÀM SLIDE SHOW HAY ĐEM RA TIỆM IN THÀNH ẢNH TRÊN GIẤY . NHƯNG KHI PLAY ĐOẠN VIDEO NÀY ,BẤM PAUSE CHO DỪNG BẤT ĐỘNG , NHẬP PHÍM PRINTSCREEN ĐỂ CHỤP CẢNH NÀY , LƯU TẠI DESKTOP THÌ THẤY ẢNH RẤT ĐẸP VỚI DUNG LƯỢNG RẤT NHỎ KHOẢNG VÀI KB . LÁT SAU XEM LẠI THÌ CHỈ THẤY 1 KHUNG MÀN HÌNH ĐEN THÙI MÀ KHÔNG THẤY ẢNH NÀO CẢ !!! BẠN ĐÃ KHÔNG CÀI ĐẶT TRƯỚC CÁC LỰA CHỌN CẦN THIẾT TRONG CHƯƠNG TRÌNH WINDOWS ĐỂ CHỤP MÀN HÌNH NÊN MỚI XẢY RA CANH ĐÓ . BẠN HÃY AN TÂM , UTBINH HƯỚNG DẪN CHO CÁC BẠN CÁCH CHỌN LỰA THÔNG SỐ CẦN THIẾT CHO CHƯƠNG TRÌNH WINDOWS VÀ WINDOW MEDIA PLAYER ĐỂ CÓ 2 CÁCH CHỤP HÌNH MÀN HÌNH THEO NHƯ Ý BẠN MUỐN . HÌNH XUẤT RA ĐẠT KHOẢNG TỪ 200 KB ĐẾN 500 KB . BẠN SẼ CÓ NHỮNG HÌNH RẤT TỰ NHIÊN MÀ MÁY CHỤP KTS KHÔNG GHI ĐƯỢC NẾU KIỂU CHỤP LÀ TỪNG HÌNH . ÁP DỤNG BÀI VIẾT NÀY CÓ THỂ CHO CÁC STUDIO QUAY PHIM CÁC NGƯỜI MẪU TẠO DÁNG RỒI CHỌN RA NHỮNG HÌNH ỨNG Ý NHẤT .QUẢ LÀ TUYỆT VỜI PHẢI KHÔNG CÁC BẠN ? NGOÀI RA BẠN CẦN PHẢI ĐỌC THÊM TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM BÀI VIẾT NÀY ĐỂ BIẾT RẰNG CÓ RẤT NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH CÙNG CHỨC NĂNG NHƯ VẬY . TRONG BÀI VIẾT NÀY YÊU CẦU BẠN TẠO SHORTCUT CHƯƠNG TRÌNH PAINT (TRONG WINDOWS CÓ SẴN) ĐẶT TẠI DESKTOP VÀ DOWNLOAD CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH THÔNG DỤNG LÀ WINDOWS MEDIA PLAYER (http://www.live-share.com/files/378538/WMP_11.doc.html) .


Có 2 cách thực hiện chụp hình màn hình đang Play Video

CÁCH THỨ 1


I. THIẾT LẬP CÁC THÔNG SỐ CẦN THIẾT :

- 1. Nhấp Phải Màn Hình Desktop > Chọn Properties .**

2. Ra Bảng Display Properties > Nhấp Tab Settings > Nút Advanced . (H1).




3. Ra Bảng Plug and Play . . . > Nhấp Tab Troubleshoot > Rê cần gạt về sát vị trí None > Apply > Ok . (H2).



II. CHỤP HÌNH MÀN HÌNH VÀ LƯU HÌNH :


1. **Lập 1 Folder tại Desktop , đặt tên : ChupHinh.**
2. **Đến nơi đã lưu 1 đoạn Video > Nhấp Phải lên Thumbnail của đoạn phim này > Chọn Open With > Chọn 1 Chương trình xem trình diễn (nếu trong máy bạn đã cài đặt nhiều chương trình xem Phim và hình) > Ở đây chọn Windows Media Player . (H3).**




3. **Ứng ý 1 cảnh , nhấp Phím Pause để dừng lại hình đang chiếu > Nhấp nút View Full Screen ở đáy Phải màn hình để cho đầy màn hình > Nhấp Phím PRINTSCREEN > Như vậy là bạn đã Copy Hình này vào Clipboard rồi .(H4).**



4. Mở Chương Trình PAINT để dán Hình vừa chụp : Start > All Programs > Accessories > Copy Paint > Paste lên Desktop để tạo Shortcut > Nhấp lên Shortcut này > Edit > Paste .(H5).




5. File > Save As > Desktop > Đến Folder tên : ChupHinh > File name nhập : 1 – Save As Type chọn : JPEG > Save . (H6).




6. Nhấp Nút Pause , trở lại Play và tiếp tục thực hiện giống các bước trên để có tiếp các hình số 2-3-4 . v.v ... Kết quả bạn sẽ có rất nhiều hình ưng ý , rất đẹp và rất

rõ , rất tự nhiên mà khó chụp được khi sử dụng máy Chụp KTS , dung lượng cũng cao có thể từ 200 KB đến 500 MB nếu sử dụng máy có nhiều MEGA PIXELS (H7).



CÁCH THỨ 2

1. Play Đoạn Video trong Chương trình Windows Media Player > Nhấp Pause > Nhấp Menu Now Playing > Chọn More Options > Chọn Tab Performance > Nút Advanced .
2. Ra Bảng Video Acceleration Settings , loại bỏ không chọn Use Overlays . (H8).



3. Các thao tác Chụp màn Hình khi đang Play Video giống như Cách Thứ 1 .

CẦN DOWNLOAD :

- **Bài viết hướng dẫn cách Download và sử dụng Chương trình WINDOWS MEDIA PLAYER 11 của utbinh soạn (1.38MB):**
http://www.live-share.com/files/378538/WMP_11.doc.html
- **Download Chương Trình Windows Media Player 11 (24.56MB):**
http://www.live-share.com/files/378532/WMP_11.exe.html