

Ulead Video Studio 9 Plus



BÀI 1 GIÁO TRÌNH ULEAD VIDEO STUDIO 9 PLUS.

I. ĐẶC TÍNH – DOWNLOAD – CÀI ĐẶT

Đặc điểm của Ulead Video Studio 9 Plus là thích hợp với cả những người biên tập video chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Người không chuyên có thể thực hành ngay bằng cách dùng Movie Wizard cùng với những mẫu có sẵn. Người chuyên nghiệp có thể tự thực hiện việc biên tập bằng những tính năng mạnh mẽ của chương trình.

Phần mềm Ulead Video Studio 9 Plus cung cấp cho bạn những khả năng cần thiết cho việc biên tập video như capture phim từ những thiết bị ghi hình kỹ thuật số, các hiệu ứng, tạo chữ và tiêu đề, cắt hay thêm âm thanh. Sau khi hoàn tất, chương trình có thể xuất ra các định dạng video như VCD/SVCD/DVD, wmv... và audio như wma, wav, mp4... hoặc cho các thiết bị di động như điện thoại di động, PocketPC, PSP, PDA, máy MP4...

Tuy hiện nay đã có phiên bản 11.5 Plus, nhưng Ulead Video Studio 9 Plus vẫn đang là phiên bản thông dụng nhất, bạn có thể tìm mua ở các cửa hàng phần mềm tin học, dung lượng chỉ một đĩa CD. Cấu hình máy thử nghiệm: Main ECS865G-M8, RAM 512MB (Dual), CPU Celeron 2.53 GHz, VGA GeforceFX5500, HDD 80 GB. Phần mềm này không đòi hỏi phải có card màn hình rời chuyên dụng, VGA onboard từ 96 MB trở lên là có thể sử dụng được.

Trong quá trình cài đặt bạn nên dùng các giá trị mặc định của chương trình để không bỏ qua việc bổ sung một số code video / audio. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể gỡ bỏ những phần mềm cài theo như QuickTime (thật ra cũng không nên gỡ bỏ phần nào vì nó không chiếm nhiều tài nguyên ổ cứng).

Sau khi cài xong, trước khi chạy chương trình bạn phải thay đổi độ phân giải màn hình

nếu chưa đạt từ 1024 x 768 trở lên, sau đó bấm đôi lên shortcut tại desktop hay vào Start > All Programs > Ulead VideoStudio9 > Ulead VideoStudio 9. Trên giao diện đăng nhập, bạn chọn VideoStudioEditor. Chương trình đòi hỏi đăng ký, nhưng bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách chọn Register later. Chọn Don't show again để thông báo này không hiện lên trong lần mở sau.



VIỆC SỬ DỤNG PHIÊN BẢN 9 VÀ 10 KHÔNG KHÁC XA BAO NHIÊU , BẠN SỬ DỤNG PHIÊN BẢN 9 CÓ NHIỀU THUẬN LỢI HƠN NHẤT LÀ BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO TỰ HỌC TRÊN ĐĨA CỦA HG VÀ SSDG . UTBINH căn cứ Địa Hướng dẫn của HG để biên soạn lại .

- 1. Download Ulead Video Studio 9 Plus bản Full :**
ULEAD VIDEO STUDIO 9.part1.rar (193.44 MB) : <http://goo.gl/ReCJ>
ULEAD VIDEO STUDIO 9.part2.rar (193.44 MB) : <http://goo.gl/eDXt>
ULEAD VIDEO STUDIO 9.part3.rar (193.44 MB) : <http://goo.gl/hja0>
ULEAD VIDEO STUDIO 9.part4.rar (125.43 MB) : <http://goo.gl/sNk4>
- 2. Cài đặt :** Rất đơn giản như mọi phần mềm khác , dán 1 trong các toa thuốc sau
100A2-89001-63445238 / 556A2-89000-67930597 / 936A2-89000-29897692
- 3. TÀI LIỆU VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ulead Video Studio 9 Plus của HG** với Link Download sau đây (316MB) :
<http://mega.1280.com/file/X4OSS7PP>
<http://mega.1280.com/file/8YJ7LAG0>
<http://mega.1280.com/file/7S6VHAQ8>
Password là : softprovn.net
- 4. TÀI LIỆU VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ulead Video Studio 9 Plus của SSDG** với Link Download sau đây :
GiaoTrinhXuLyPHIMChuyenNghiep.part1.rar (195.31 MB) :
<http://www.mediafire.com/?bjimy2nwida>
GiaoTrinhXuLyPHIMChuyenNghiep.part2.rar (195.31 MB) :
<http://www.mediafire.com/?zi1zyzuvizw>
GiaoTrinhXuLyPHIMChuyenNghiep.part3.rar (70.16 MB) :
<http://www.mediafire.com/?ly1zyqgj1rz>
- 5. Có thể mua đĩa tại LAM BA , 160/1 Bùi Thị Xuân , P. Phạm Ngũ Lão , Quận 1 , ĐT 3925.5225 – 0908.763.763 – 0903.951.321 .**
(Có nhiều chỗ bán Đĩa Softwares , UTBINH mua tại đây vì có nhiều đĩa cần thiết)
Đĩa CD giá 7 ngàn . Lúc sau này gửi đĩa ra ngoại quốc rất dễ và nhanh . Nếu gửi ra ngoại quốc , chỉ cần bỏ đĩa vào bao thư khai đơn giản trên Mẫu của Bưu Điện , 10 ngày sau sẽ nhận được , cước cũng rẻ khoảng 60 ngàn 4 đĩa gửi đi Úc . Gửi trong nước không cần khai báo , bỏ trong bì và bỏ thùng thư là xong

Nên mua :

- ULEAD VIDEO STUDIO 9 PLUS
- ULEAD VIDEO STUDIO 11 PLUS
- VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Ulead Video Studio 9 Plus của HG
- Giáo Trình Xử Lý Phim Chuyên nghiệp của SSDG .
- Pinnacle Studio 10 của HG
- Pinnacle Studio 10 và phiên bản mới nhất .
- Kỹ xóa với Hoolywood FX của HG .
- Tạo Album Ảnh bằng 3 D Album của HG .
- Xử Lý Phim với Media Studio Pro 7.5 của HG .
- Cẩm nang Phần mềm " Chuyên đề DVD-VCD " . của HG .

Biên tập phim với Ulead Video Studio 9 Plus

1. Các chức năng chính của chương trình :

-Capture: bắt hình

- Capture Video: bắt hình từ các máy quay video, thiết bị di động cầm tay có chế độ OutVideo.

- DV Quick Scan.

- Import from DVD/DVD-VR: lấy file video / picture từ đĩa DVD.

- Import from Mobile Device: lấy file video / picture từ các thiết bị di động.

Edit: chỉnh sửa, thêm hiệu ứng video / audio. Đây là phần trọng tâm của chương trình.

Effect: hiệu ứng chuyển đổi dùng để nối các clip video / picture. Các hiệu ứng rất đa dạng như: 3D, Film, Clock, Mask, F/X...

Overlay: tổng thời gian của các frame (thời gian của file sau khi xuất ra).

Title: tạo và thêm chữ vào video / picture. Hiệu ứng này bạn thường thấy ở các VCD/DVD giới thiệu ca sĩ / tên bài hát ở một phần góc màn hình.

Audio: thêm / bớt âm thanh (nhạc). Bạn có thể dùng cách ghi âm trực tiếp (Record Voice). Có thể trích xuất nhạc từ các đĩa audioCD.

Share: chọn định dạng file xuất ra sau khi hoàn tất.

- Create Video File: xuất ra các file video thông dụng như VCD/SVCD/DVD với hệ màu NTSC và hai tỷ lệ màn hình 4:3 và 16:9. Ngoài ra, bạn còn có thể xuất ra DV, HD, MPEG 1/2/3, MPEG 4 iPod / PSP / PDA / PMP / MobilePhone, WMV PocketPC / SmartPhone. Chương trình có thể xuất ra DVD với âm thanh 5 kênh (Dolby Digital 5.1), màn hình theo hai tỷ lệ 4:3 và 16:9.

- Create Sound File: xuất ra các file âm thanh có định dạng mp4, wma, wav, mpa (MPEG audio file).

- Create Disc: giúp cho việc tạo một giao diện giới thiệu cho DVD dễ dàng và thuận tiện.

- Export to Mobile Device: xuất ra các file cho các thiết bị di động cầm tay: MPEG 4, iPod / PSP / PDA / PMP / MobilePhone, WMV PocketPC / SmartPhone.

- Project Playback: chế độ xem đầy màn hình.

- DV Recording: ghi vào máy ghi hình.

- Share Video Online: chia sẻ lên Internet.

2. Tạo phim, ảnh :

Chương trình có thể mở các định dạng sau đây:

File video: avi, c3d, dvr-ms, flc, fli, flx, gif, mov/qt, mp4, mpeg (mpg/mpeg/mpv/dat...), swf, uis, vsp, wmv, asf.

File ảnh: bmp/rle/upi, clp, cur, eps, fpx, gif, ico, iff, img, jpg/jpeg/jpe, jp2, jpc/j2k, png, pcd, pct/pict, pcx, pic, psd, pxx, ras, sct, shg, tga, tif/tiff, ufo, wmf.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: vào File > New Project.

Bước 2: mở file Video / Audio:

- Cách 1: nếu chọn chế độ Timeline View, bấm chuột phải, chọn Insert video / Insert picture.
- Cách 2: nếu chọn chế độ Storyboard View, kéo file video / picture và thả vào ô Drag and Drop Video Clip Here, hay bấm chuột phải chọn Insert Video / Insert Picture giống cách 1.

Bước 3: chọn chế độ Storyboard View đưa file video / picture vào chương trình. Bạn có thể đặt xen kẽ các file video và file picture với nhau. Để xóa file đã chọn: bấm chuột phải vào file cần xóa và chọn Delete hay chọn Frame và bấm Delete trên bàn phím.

Bước 4: tạo hiệu ứng chuyển cảnh giữa các frame. Để thực hiện bước này, bạn vẫn chọn chế độ xem Storyboard View và trên thanh công cụ chọn Effect. Để thay đổi hiệu ứng, bấm chuột vào dấu tam giác nhỏ để chọn và kéo hiệu ứng vào ô nhỏ bên cạnh các frame (hình 1). Để bỏ hoặc thay đổi hiệu ứng, hãy chọn hiệu ứng mới và kéo thả vào hiệu ứng muốn thay, hay bấm phải vào hiệu ứng cần bỏ, chọn Delete, sau đó chọn hiệu ứng khác. Thời gian tồn tại của một frame được thể hiện ở những con số ở bên dưới frame. Chú ý: hiệu ứng chuyển cảnh không kéo dài thời gian được.

Bước 5: thay đổi thời gian xuất hiện của file. Trước hết bạn chuyển sang chế độ xem Timeline View để dễ quản lý thời gian, kéo thanh trượt về phía kính lúp cộng để zoom lớn các frame cho dễ làm. Bấm chuột vào đoạn video, xuất hiện hai thanh màu vàng trước và sau đoạn, bạn hãy đưa trỏ chuột vào thanh này, khi thấy có hình mũi tên một đầu lớn đầu nhỏ xuất hiện thì rê sang trái hoặc phải để thay đổi. Chú ý: thời gian xuất hiện của file video chỉ có thể rút ngắn lại chứ không thể kéo dài ra, còn file picture có thể rút ngắn lại hoặc kéo dài ra tùy ý.

3. Chèn thêm file video / picture trên nền video / picture đã có sẵn :

Bước 1: mở chế độ xem Timeline View, chọn ở hàng thứ hai từ trên xuống (có hình hai cuộn phim). Bấm chuột phải và chọn Insert Video / Insert Image để chèn phim vào , bạn cũng có thể kéo và thả video vào nơi muốn chèn cho nhanh. Nếu chọn Insert Video / Insert Image thì file chèn vào sẽ nằm ở frame cuối cùng dòng trên, như thế bạn phải di chuyển file xuống hàng dưới và kéo tới vị trí muốn chèn.

Chú ý: khi chọn Insert Video bạn phải chú ý đến thời gian của 2 đoạn cho khớp với nhau.

Bước 2: sau khi chọn file xong, bạn sẽ thấy một ô hình chữ nhật hoặc vuông có 8 nút vuông màu vàng (nút paths) ở màn hình View . Bạn có thể thu nhỏ hoặc phóng lớn bằng cách kéo chuột ở các góc của hình cũng như chỉnh độ dài (thời gian) của nó, ngoài ra bạn có thể di chuyển đến nơi ưng ý. Chú ý: để dùng được thì chữ Clip phải hiện lên với màu xanh. Bạn có thể thêm vào bao nhiêu file (1 file = 1 frame) tùy ý, chỉ cần bạn lưu ý canh chỉnh cho khớp với các frame trước.

4. Tạo chữ / tiêu đề :

Bước 1: chọn chức năng Title trên menu chính của chương trình. Bạn có thể kéo dài hay rút ngắn thời gian xuất hiện. Bấm đúp vào dòng Double-click here to add a title và nhập chữ tùy ý, có thể dùng tiếng Việt font VNI. Ở dòng thứ 3 (chữ T) sẽ xuất hiện nội dung mà bạn vừa tạo xong.

Bước 2: tạo hiệu ứng cho chữ và tiêu đề. Sau khi nhập chữ xong, bấm vào dòng có chữ T và chỉnh khung hình chữ nhật và 8 nút màu vàng bao quanh chữ. Bạn có thể chỉnh chữ lớn, nhỏ và di chuyển vị trí cho chữ.

Để tạo hiệu ứng cho chữ, chọn Animation và đánh dấu chọn vào ô Apply animation. Chọn hiệu ứng

trong ô Type, bấm chọn hai chữ T lồng vào nhau để thực hiện chế độ chạy chữ (hình 5). Chú ý: Có thể tạo nhiều cụm chữ với hiệu ứng khác nhau. Nếu kéo thời gian xuất hiện chữ càng dài thì hiệu ứng sẽ chạy rất chậm, tốt nhất là tùy theo frame mà thay đổi cho hợp lý.

5. Âm thanh, nhạc :

Dùng Voice Track và Sound Track để xử lý âm thanh. Bạn có thể ghi âm trước rồi đưa vào dòng Voice Track, hoặc dùng các file mp3, wma, wav có sẵn đưa vào dòng Sound Track.

Chú ý: File wav sẽ làm cho file xuất ra có dung lượng lớn, tốt nhất là dùng MP3.

Các bước thực hiện:

Bước 1: chọn Clip ở màn hình View, lúc này menu sẽ trở về chức năng Edit. Bạn chọn Split Audio, khi đó frame nào có âm thanh sẽ hiện lên ở dòng có hình microphone (voice track), màn hình View có hình cái loa và nốt nhạc (hình 6). Nếu bạn không muốn thay đổi âm thanh của frame nào thì có thể kéo âm thanh của frame đó xuống dòng có nốt nhạc (sound track).

Chú ý: File âm thanh chỉ có thể rút ngắn chứ không thể kéo dài thời gian.

Bước 2:

- Xóa file âm thanh có sẵn của frame: chọn vào phần âm thanh muốn xóa, xuất hiện hai dấu màu vàng ở đầu và cuối, bấm Delete trên bàn phím hay bấm chuột phải chọn Delete.
- Thay đổi âm thanh, nhạc: để thực hiện bước này bạn phải xóa âm thanh có sẵn đi, nếu không chúng sẽ lồng vào nhau. Có hai cách thêm nhạc: thứ nhất bạn có thể mở file nhạc và kéo thả vào dòng sound track, cách thứ hai bạn bấm chuột phải chọn Insert Audio > Sound Track và chọn file nhạc / âm thanh. Sau đó điều chỉnh thời gian của file nhạc theo ý thích. Chú ý: Để cho file nhạc / âm thanh trùng khớp với thời gian của toàn bộ các frame, chọn Overlay trên menu, thông số ở dòng Project duration sẽ cho biết thời gian toàn bộ các frame là bao nhiêu.

6. Xuất file (Share) :

Trước hết bạn thử xem lại thành quả của mình như thế nào bằng cách chọn chữ Project trên màn hình View và chọn (Enlarge) để xem đầy màn hình (bạn có thể bấm vào Enlarge để xem vì chương trình sẽ tự chuyển sang chế độ Project).

Sau khi xem lại và chỉnh sửa hoàn tất, bạn chọn Share trên menu để lưu kết quả sau cùng. Các dạng file xuất ra được giới thiệu ở phần đầu bài, bạn lựa chọn dạng file phù hợp cho công việc của mình.

Sau khi lưu xong, bạn có thể dùng chương trình ghi đĩa như Nero để ghi ra đĩa VCD/DVD. Nếu muốn đưa vào các thiết bị di động, có lẽ bạn phải dùng một phần mềm nào đó để chuyển đổi thành định dạng phù hợp mà các thiết bị đó hỗ trợ, vì chương trình này chỉ xuất định dạng file wmv và mp4 mà thôi.


7. Kinh nghiệm sử dụng:

Bạn chú ý đến chữ Clip trong màn hình View, Clip có chức năng chỉ xem được trong frame được chọn. Khi chọn Clip bạn có thể kiểm tra những hiệu ứng như chữ, tiêu đề, âm thanh...

Bạn có thể chèn hình ảnh với chế độ nền là Transparent của Photoshop (PSD, TGA...) vì chúng có thể tạo hiệu quả mỹ thuật cao hơn so với các loại hình có nền (như file jpg). Người viết bài này có sưu tập được một số file PSD với nhiều thể loại như động vật, đồ vật, hoa..., bạn nào có nhu cầu có thể liên lạc qua e-mail để được chia sẻ.

Trong quá trình thực hiện bạn nên Save Project lại để khi nào bạn có thời gian sẽ tiếp tục làm. Lưu ý chương trình sẽ báo lỗi khi bạn Open Project nếu đường dẫn của các frame đã thay đổi, nghĩa là những file bạn chọn để làm đã chuyển sang thư mục hay ổ đĩa khác. Lúc này thì chỉ có cách làm lại từ đầu mà thôi.

Ulead Video Studio 11 Plus



1. Download Ulead Video Studio 11 Plus (611.75MB) : <http://goo.gl/3X6J>
2. Cài đặt : Rất đơn giản như mọi phần mềm khác , dán 1 trong các toa thuốc sau
[P26A2-8B014-TBE41365](#) / [Y34A2-8B036-TBE91858](#) / [F31A2-8B053-TBE29707](#)

Đặc điểm của Ulead Video Studio 11 Plus là thích hợp với cả những người biên tập video chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Người không chuyên có thể thực hành ngay bằng cách dùng Movie Wizard cùng với những mẫu có sẵn. Người chuyên nghiệp có thể tự thực hiện việc biên tập bằng những tính năng mạnh mẽ của chương trình.

Phần mềm Ulead Video Studio 11 Plus cung cấp cho bạn những khả năng cần thiết cho việc biên tập video như capture phim từ những thiết bị ghi hình kỹ thuật số, các hiệu ứng, tạo chữ và tiêu đề, cắt hay thêm âm thanh. Sau khi hoàn tất, chương trình có thể xuất ra các định dạng video như VCD/SVCD/DVD, wmv... và audio như wma, wav, mp4... hoặc cho các thiết bị di động như điện thoại di động, PocketPC, PSP, PDA, máy MP4...

Trong quá trình cài đặt bạn nên dùng các giá trị mặc định của chương trình để không bỏ qua việc bổ sung một số code video / audio. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể gỡ bỏ những phần mềm cài theo như QuickTime (thật ra cũng không nên gỡ bỏ phần nào vì nó không chiếm nhiều tài nguyên ổ cứng).

Sau khi cài xong, trước khi chạy chương trình bạn phải thay đổi độ phân giải màn hình nếu chưa đạt từ 1024 x 768 trở lên. Trên giao diện đăng nhập, bạn chọn VideoStudioEditor. Chương trình đòi hỏi đăng ký, nhưng bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách chọn Register later. Chọn Don't show again để thông báo này không hiện lên trong lần mở sau.



Ulead Video Studio 11 Plus

Ulead Video Studio 11 Plus cung cấp cho bạn những khả năng cần thiết cho việc biên tập video như capture phim từ những thiết bị ghi hình kỹ thuật số, các hiệu ứng, tạo chữ và tiêu đề, cắt hay thêm âm thanh.

Phát hành: 1/5/2007 - bởi **Corel**

Dung lượng: 140.28 MB

Yêu cầu: Windows XP/Vista

Mức độ sử dụng: Trial

Download: <http://goo.gl/AkEC> hoặc

http://www.download.com/Ulead-VideoStudio-11/3000-13631_4-10029706.html?tag=lst-1&cdlPid=10665275

**Cài đặt : Rất đơn giản như mọi phần mềm khác , dán 1 trong các toa thuốc sau
P26A2-8B014-TBE41365 / Y34A2-8B036-TBE91858 / F31A2-8B053-TBE29707**


Đặc điểm của Ulead Video Studio 11 Plus là thích hợp với cả những người biên tập video chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Người không chuyên có thể thực hành ngay bằng cách dùng Movie Wizard cùng với những mẫu có sẵn. Người chuyên nghiệp có thể tự thực hiện việc biên tập bằng những tính năng mạnh mẽ của chương trình.

Phần mềm Ulead Video Studio 11 Plus cung cấp cho bạn những khả năng cần thiết cho việc biên tập video như capture phim từ những thiết bị ghi hình kỹ thuật số, các hiệu ứng, tạo chữ và tiêu đề, cắt hay thêm âm thanh. Sau khi hoàn tất, chương trình có thể xuất ra các định dạng video như VCD/SVCD/DVD, wmv... và audio như wma, wav, mp4... hoặc cho các thiết bị di động như điện thoại di động, PocketPC, PSP, PDA, máy MP4...

Trong quá trình cài đặt bạn nên dùng các giá trị mặc định của chương trình để không bỏ qua việc bổ sung một số code video / audio. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn có thể gỡ bỏ những phần mềm cài theo như QuickTime (thật ra cũng không nên gỡ bỏ phần nào vì nó không chiếm nhiều tài nguyên ổ cứng).

Sau khi cài xong, trước khi chạy chương trình bạn phải thay đổi độ phân giải màn hình nếu chưa đạt từ 1024 x 768 trở lên. Trên giao diện đăng nhập, bạn chọn VideoStudioEditor. Chương trình đòi hỏi đăng ký, nhưng bạn có thể bỏ qua bước này bằng cách chọn Register later. Chọn Don't show again để thông báo này không hiện lên trong lần mở sau.

Lỗi Setup Ulead Video Studio 11 Plus



@ babyghOst : Bạn cần một phần mềm diệt virus hiệu quả và ổn định, không nên cài nhiều quá ! NOD32 là một phần mềm diệt virus khá triệt để mà không nặng nề. Bạn nên sử dụng kèm thêm BKAV, một phần mềm diệt virus của Việt Nam khá nhạy ! Tiện đang bị lỗi Win, bạn cài lại Hệ Điều Hành rồi cài ngay phần mềm diệt virus trước khi cài đặt các phần mềm khác cho an toàn. Bạn download bộ Ulead VideoStudio 11.5.0157.2 Plus Full (142.23 MB) dưới đây về --> tắt các chương trình diệt virus --> cài đặt Ulead VideoStudio ngon lành xong hãy mở phần mềm diệt virus trở lại !

Ulead VideoStudio 11.5.0157.2 Plus - 142.23 MB

Ulead_VideoStudio_11.5_Plus.part1.rar (95 MB) : <http://www.mediafire.com/?fluyln9mxt>

Ulead_VideoStudio_11.5_Plus.part2.rar (47.23 MB) : <http://www.mediafire.com/?2sbemczyj>

II. NỘI DUNG VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH VIDEO STUDIO 9



VIDEO STUDIO 9 SẼ GIÚP CÁC BẠN TẠO 1 ĐOẠN PHIM VỚI NHỮNG HIỆU ỨNG ĐIỆN ẢNH THẬT ĐẸP MẮT , NHỮNG KỸ XẢO THẬT HAY HOẶC TẠO NHỮNG FILE TRÌNH DIỄN NHỮNG HÌNH ẢNH YẾU THÍCH CỦA BẠN KÈM HIỆU ỨNG CHUYỂN CẢNH HẤP DẪN . ĐÂY LÀ 1 CHƯƠNG TRÌNH DỄ DÀNG SỬ DỤNG , XỬ LÝ VIDEO CHUYÊN NGHIỆP , VÌ TẤT CẢ CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SẮP XẾP CHUNG VỚI NHAU THEO TỪNG NHÓM TRONG TỪNG MỤC LỚN . CÁC NHÓM CÔNG CỤ VÀ CÁC CÔNG CỤ ĐƯỢC SẮP XẾP TRONG GIAO DIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỘT CÁCH RẤT TIỆN LỢI .

CHƯƠNG TRÌNH NÀY CÓ THỂ TẠO 1 FILE VIDEO TỪ NHỮNG FILE VIDEO KHÁC , BẠN CÓ THỂ LỒNG VÀO ĐÓ NHỮNG BÀI HÁT , NHỮNG ĐOẠN THU ÂM CỦA RIÊNG BẠN HAY NHỮNG DÒNG CHỮ TUYỆT VỜI XUẤT HIỆN TRÊN VIDEO .


BẠN CÒN CÓ THỂ CHỤP HÌNH , QUAY VIDEO TRỰC TIẾP TRÊN CHƯƠNG TRÌNH BẰNG CAMERA .

- 1. CHUYỂN PHIM TỪ BĂNG VÀO MÁY TÍNH .**
- 2. BIÊN TẬP NHANH BẰNG TRÌNH WITZARD .**
- 3. BIÊN TẬP CHUYÊN NGHIỆP .**
- 4. HIỆU CHỈNH ĐOẠN PHIM .**
- 5. TẠO HIỆU ỨNG CHO ĐOẠN PHIM .**
- 6. CHỒNG , PHỦ LỚP CÁC ĐOẠN PHIM .**
- 7. TẠO TIÊU ĐỀ CHO ĐOẠN PHIM .**
- 8. CHÈN ÂM THANH VÀO ĐOẠN PHIM .**
- 9. XUẤT PHIM RA VCD- DVD .**

I.CHUYỂN PHIM TỪ BĂNG VÀO MÁY TÍNH

- 1. TỔNG QUAN VỀ VIDEO STUDIO 9 .**
- 2. THAO TÁC TRÊN KHUNG TIMELINE VIEW .**
- 3. THAO TÁC TRÊN KHUNG PREVIEW .**
- 4. THAO TÁC TRÊN CÁC LỚP .**
- 5. THAO TÁC VỚI THƯ VIỆN .**
- 6. CHUYỂN NHANH BẰNG TRÌNH WITZARD .**
- 7. CHUYỂN PHIM TỪ ĐẦU BĂNG , MÁY QUAY VÀO MÁY TÍNH .**
- 8. CHUYỂN TỪ DĨA DVD VÀO MÁY TÍNH .**

- Nhập Shortcut của Chương Trình tại Desktop > Hiện ra màn hình cung ứng 3 công cụ**
- DV to DVD Wizzard : Chuyển Phim từ Băng DV vào máy tính , sau đó sau đó chép sang DVD xem đâu máy gia dụng .**
 - Movie Wizzard : Tạo và chỉnh sửa Phim , chép nó ra Băng , xem trên máy vi tính hay chép ra DVD .**
 - Video Studio Editor : Biên tập Phim .**




MOVIE WITZARD

Nhấp Công cụ MOVIE WITZARD > Hiện ra màn hình :


- **Capture :** Bắt hình từ máy quay vào máy vi tính .
- **Insert Video :** Chèn Phim .
- **Insert Image :** Chèn Hình .
- **Insert DVD /DVD-VR :** Chèn những đoạn Phim từ đĩa DVD .

1.CHÈM PHIM

1. Nhấp Insert Video > Đến nơi bạn đã lưu các files Video (đây là những Files Video mà bạn đã quay bằng Máy chụp Hình KTS (Ví Dụ : CANON IXUS 960 IS có định dạng AVI) > Chọn khoảng 6 Video Clips > Open .



- Ra Cửa sổ Change Clip Sequence , liệt kê tên các Files Videos > Nhấp Ok :



2. THANH TIMELINE :

1. Các Files Videos đã tự động chèn vào Thanh TimeLine .

- Chọn từng Video Clip trong Thanh Time Line > Sử dụng các nút trong Khung Preview để xem từng Video Clip .



- **NÚT SPLIT VIDEO INTO SCENE BASED ON SHOOTING DATE AND TIME :**
 Các Clips hiện ra không theo số thứ tự tên của nó , Nhấp chọn các Clips trong Thanh TimeLine > Nhấp nút này > Các Clips đã được sắp xếp theo ngày tháng và thời gian đã tạo .
- **NÚT SORT CLIPS IN MEDIA CLIPS LIST :**
 Sắp xếp các Clips theo tên (Nếu chọn tiếp (Sort by name) hoặc theo thời gian (nếu chọn tiếp : SortbyTime)
- **NÚT ROTATE 90 DEGREES COUNTER CLOCKWISE :**
 Xoay Clip ngược chiều Kim đồng Hồ .
- **NÚT ROTATE 90 DEGREES CLOCKWISE :**
 Xoay Clip theo chiều Kim đồng Hồ .
- **NÚT DELETE :**
 Chọn 1 Clip hoặc giữ phím Ctrl và chọn nhiều Clips và nhấp nút này để xóa .
- **NÚT MARK IN (F3) và MARK OUT (F4) :**
 Nút dưới khung Preview dùng đánh dấu đoạn Phim trên Clip .
- **NÚT XỔ XUỐNG CỦA LIBRARY :**
 Hiện 2 Tùy chọn :
 - Video : Chọn 1 Video và rê qua Khung Preview > Nhấp Nút Play .




- **Image :** Chọn 1 Image và rê qua Khung Preview .



3.THEME TAMPLATE :


- **Nhấp NEXT > Ra Khung THEME TAMPLATE :** Có tất cả 13 Theme Templates .
 - **Nhấp đúp chọn 1 Theme Template > Đã hiện ra trong Khung Preview ,** nhấp Nút Play xem thử .



- **Volume** : Nếu muốn âm thanh của Đoạn Video Clip chèn vào lớn hơn âm thanh của Theme Template thì gạt nút qua gần Video và ngược lại nếu muốn âm thanh của Theme Template lớn hơn thì gạt qua gần Music của Theme Template .
- Nếu không muốn lấy âm thanh của Theme Template thì bỏ dấu chọn trước hàng Background Music .
- Nút Set the Duration of Movie : Có 2 lựa chọn (Fit to Video duration: Vừa khít với File Video – Fit to Background Music : Vừa Khít với Âm thanh của Background) .
- Nút Mark Clip : Đánh dấu Clips muốn chọn đoạn đầu Phim và đoạn cuối Phim , sau đó nhấp nút Play nó sẽ tự động chỉ Play đoạn bạn vừa chọn mà thôi .
- Nhấp Next .

TẠO FILE - TẠO DVD VÀ CHỈNH SỬA BẰNG CHƯƠNG TRÌNH ULEAD VIDEO STUDIO EDITOR

1. Chọn Create Video File (Tạo File Phim vào máy tính) > Hiện ra danh sách để bạn tùy chọn , ở đây chọn NTSC VCD vì bạn đã Insert rất ít Files Video Clips .



2. Hiện ra Cửa sổ Create Video File , Save in chọn Desktop > File name đặt tên ; VCD_03042010 > Save As Type với định dạng MPEG *mpg > Nút Save > Thanh Rendering đang chạy > Khi xong sẽ có 1 File MPEG tại Desktop .

- Kết quả mời các bạn xem thử tại : <http://goo.gl/xSPk>
- Ghi ra VCD : các ghi ra VCD xem hướng dẫn tại : <http://goo.gl/MchA>

II. THAO TÁC TRÊN KHUNG TIMELINE

1. TỔNG QUÁT :

Download (6.02MB) , Xem Video hướng dẫn Sử dụng Khung TimeLine View : <http://www.mediafire.com/?nlmd2xjnnyn>

KHUNG TIMELINE VIEW LÀ 1 THÀNH PHẦN QUAN TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC . DÙNG ĐỂ QUẢN LÝ HÌNH ẢNH VÀ ÂM THANH , CHO PHÉP BẠN ĐIỀU KHIỂN TỐT HƠN ĐỐI VỚI NHỮNG ĐOẠN PHIM , CÓ THỂ RÁP NHỮNG ĐOẠN PHIM LẠI VỚI NHAU BẰNG MOVIE WITZARD . TRONG THANH MENU CÓ :

- FILE : CHỨA CÁC LỆNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM NHƯ MỞ VÀ LƯU FILE .
- EDIT : LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG MỚI CỦA BẠN , GỒM UNDO VÀ REDO – COPY VÀ PASTE.
- CLIP : GỒM CÁC LỆNH ĐỂ CHỈNH CÁC LOẠI CLIP KHÁC NHAU , CHỈNH CÁC THUỘC TÍNH KẾT NỐI CÁC ĐOẠN PHIM , ÂM THANH .
- TOOLS : CHO PHÉP BẠN CHỌN NHIỀU LOẠI CÔNG CỤ KHÁC NHAU .

VIDEO STUDIO KHÁC BIỆT VỚI CÁC CHƯƠNG TRÌNH KHÁC LÀ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐƯỢC CHIA THÀNH 1 TRANG . MỖI TRANG SẼ ĐẠI DIỆN 1 BƯỚC THỰC HIỆN ĐỂ TẠO THÀNH PHIM HOÀN CHỈNH LÀ : CAPTURE – EDIT – EFFECT – OVERLAY – TITLE – AUDIO VÀ SHARE .

- CAPTURE : CHO PHÉP BẠN THU HÌNH TỪ MÁY QUAY VÀ CÁC NGUỒN KHÁC , SAU ĐÓ BẠN CÓ THỂ LƯU VÀO PC CỦA MÌNH .
- EDIT : LÀ PHẦN KHÓ NHẤT , NƠI BẠN SẼ SẮP XẾP = MP73 RỘNG – VÀ THAY ĐỔI ĐOẠN PHIM .
- EFFECT : ĐƯỢC DÙNG KHI CHUYỂN 1 CẢNH CỦA PHIM SANG CẢNH KẾ TIẾP .
- OVERLAY : LÀ NƠI CHỖNG 1 CẢNH PHIM TRÊN CẢNH KHÁC ĐỂ TẠO ẢO TƯỢNG CHO HIỆU ỨNG HÌNH HAY DÁN 1 ĐỐI TƯỢNG LÊN KHUNG ẢNH .
- TITLE : THIẾT KẾ VỊ TRÍ VÀ CÁCH CHUYỂN ĐỘNG CHO TỰA ĐỀ - NHỮNG ĐOẠN CHÚ THÍCH CHO CÁC KHUNG ẢNH ĐẦU VÀ CUỐI .
- AUDIO : HIỆU CHỈNH NHẠC NỀN .
- SHARE : KẾT THÚC VIỆC TẠO PHIM VÀ CHUYỂN TRỞ LẠI BẰNG – NÓ CHO BẠN TẠO DVD – VCD VÀ NHỮNG DẠNG KHÁC .

2. MÔ TẢ :

1. Nhấp Shortcut của Chương Trình > Nhấp Video Studio Editor



2. Rê các đoạn Phim có sẵn hoặc nhập Phải > Chọn Insert Video để chèn Clips vào Thanh



3. KHUNG TIMELINE CÓ 3 LỚP :

- **LỚP STORYBOARD :**




Hiển thị nội dung Phim theo từng Ô cửa sổ để bạn dễ quản lý . Mọi Ô là 1 đoạn phim do bạn chèn vào .

Cách chèn :

- Rê các đoạn Phim có sẵn trong Khung Thư Viện . Trong này có đủ đề tài để bạn chọn lựa . Nút Options kế bên để bạn chọn hiển thị bằng Name hay bằng Date . Nút Load Video để bạn đến các Files đã lưu trong PC .

- **LỚP TIMELINE VIEW** : Khi nhấp lên Timeline View sẽ cung cấp cho bạn 5 rãnh :



- **Rãnh 1 VIDEO TRACK** : Dùng chứa các đoạn Phim mà bạn chèn vào .
 - **Rãnh 2 OVERLAY TRACK** : Chứa các đoạn Phim bạn chồng lớp lên trên Rãnh Video Track hoặc chứa các biểu tượng hoặc các Tập tin Flash động .
 - **Rãnh 3 TITLE TRACK** : Chứa các Tiêu đề mà bạn thực hiện chèn vào trong đoạn Phim .
 - **Rãnh 4 VOICE TRACK** : Dùng chứa âm thanh của đoạn PHIM.
 - **Rãnh 5 MUSIC TRACK** : Dùng chứa Nhạc của các đoạn Phim .
- **LỚP AUDIO VIEW** : Khi nhấp chọn Lớp này thì Rãnh Video Track sẽ hiển thị thành Tập Tin Âm Thanh . Mỗi 1 đoạn Video sẽ là 1 Tập tin âm thanh của đoạn đó hiển thị trong Video Track .



- Trong khi thực hiện việc biên tập , bạn có thể chuyển đổi qua lại giữa các Lớp để dễ dàng biên tập .
- Trong Lớp TimeLine View , bạn có thể kéo Thanh Trượt để thu nhỏ hoặc phóng lớn Thanh Thời Gian để dễ dàng quản lý các đoạn Video nếu như Khung hình của bạn quá nhỏ so với phần mềm và cũng không làm ảnh hưởng đến độ dài của đoạn phim .