



JET AUDIO CONVERT

BÀI 7 NGÀY 25.4.2010 UTBINH SOẠN


BẠN TẠO 1 FILE POWERPOINT 2007 CÓ CHÈN NHẠC MP3 VÀO KHI NHẬP THỬ THÌ NGHE RẤT HOÀN HẢO NHƯNG KHI GỬI FILE NÀY ĐI CHO NGƯỜI XEM THÌ HỌ PLAY KHÔNG THẤY NHẠC HIỆN LÊN . NẾU MUỐN HỌ NGHE NHẠC ĐƯỢC BẠN PHẢI TẠO 1 FOLDER CÓ FILE POWERPOINT VÀ FILE NHẠC MP3 . HỌ NHẬN FOLDER NÀY , KHI NHẬP FILE TRÌNH CHIẾU THÌ MỚI NGHE NHẠC ĐƯỢC . QUẢ LÀ BẤT TIỆN PHẢI KHÔNG BẠN VÌ POWERPOINT CHỈ CHẤP NHẬN INSERT NHẠC ĐỊNH DẠNG WAV VÀO MÀ THÔI . DO ĐÓ BẠN PHẢI CHUYỂN ĐỊNH DẠNG FILE NHẠC MP3 RA WAV . NHƯNG KHI CHUYỂN XONG RA WAV THÌ DUNG LƯỢNG TĂNG GẤP 10 LẦN (1 MP3 CÓ 5 MB CHUYỂN THÀNH WAV CÓ 50 MB) THÌ KHÔNG THỂ NÀO GỬI ĐI ĐƯỢC . MUỐN HẠ DUNG LƯỢNG XUỐNG BẠN PHẢI CHỌN TẦNG SỐ THẤP 8000 HZ LÚC ĐÓ DUNG LƯỢNG SẼ CÒN 2-3MB . PHẦN MỀM CONVERT MIỄN PHÍ - ĐƠN GIẢN – NHANH - HIỆU QUẢ CAO VẪN GIỮ ĐƯỢC CHẤT LƯỢNG BAN ĐẦU LÀ JET AUDIO SẼ GIÚP BẠN GIẢI QUYẾT ĐẶC LỰC TRỞ NGẠI NÀY .

BẠN NÊN CHỌN 8.000 kHz – 8 BITS – STERO , DUNG LƯỢNG SẼ BẰNG MP3 NẾU CHỌN MONO SẼ GIẢM HƠN 1/2 SO MP3 .


1. Download Software Cowon JetAudio v8.0.0.510 Plus VX (dung lượng 29,9 MB) tại : <http://tinyurl.com/utbinh0002>
2. Cài đặt đơn giản như các Phần Mềm khác .
3. Chọn 1 File Nhạc MP 3 đặt tại Desktop , dung lượng 2,16MB - thời lượng : 2,22 phút = 142 giây .




4. Nhấp Shortcut Chương Trình tại Desktop > Hiện ra Giao Diện Chương Trình , nhấp Nút Convert > Chọn Convert Audio .




5. Nhấp Nút Add Files > Đến MP3 tại Desktop > Open > Đặt tên Hàng File Naming > Hàng Craete New Files in The Following Folder chọn Desktop làm nơi lưu > Hàng Output Format chọn WAV > Nhấp Nút CONFIG .



6. Nhấp Nút Select WAV Format > HT Sound Selection hiện ra , Hàng Attributes chọn 8.000kHz, 8 Bits, Mono > Ok > Ok. Bạn phải chọn Tần số thấp nhất - Chọn 8 Bits – và chọn Mono để cho ra File WAV có dung lượng nhỏ nhất .



**7. Nhấp Nút Start > Tiến hành Convert chỉ mất vài giây > Ra Desktop đã thấy File WAV , dung lượng 0,97 MB , chất lượng không thay đổi nhiều . Nếu chọn 8.000 kHz – 8 bits – Stereo sẽ có dung lượng bằng File MP3 và chất lượng giống MP3
 Nếu chọn 48.0000 kHz – 16 Bits - Stereo sẽ có WAV dung lượng 19,9 MB**





POWERPOINT 2007

TẠO FILE TỰ CHẠY


BÀI 40 NGÀY 26.4.2010 UTBINH BIÊN SOẠN

VIỆC TẠO 1 FILE TRÌNH DIỄN TỰ CHẠY POWERPOINT 2007 RẤT ĐƠN GIẢN VÀ DỄ DÀNG . BẠN CẦN CHÚ Ý ĐẾN KHẤU CHUẨN BỊ HÌNH . NÊN GIẢM DUNG LƯỢNG HÌNH TỐI ĐA BẰNG CÁCH DÙNG PHẦN MỀM ACD SEE VÀ CHỌN RESIZE TẤT CẢ HÌNH CÒN 50% VÀ SAU ĐÓ TẠO ĐỒNG LOẠT SIZE HÌNH BẰNG CÁCH CHỌN 800 X 600 PIXELS VÀ CUỐI CÙNG RENAME CHÚNG LẠI . BẠN CŨNG CÓ THỂ CHỈ CẦN 1 HIỆU ỨNG CHUYỂN CẢNH VÀ NẾU MUỐN HẤP DẪN THÊM THÌ CHỌN NHIỀU HIỆU ỨNG . NHƯ ĐÃ NHẮC TRONG BÀI TRƯỚC CONVERT MP3 THÀNH WAVE THÌ MỚI NGHE NHẠC ĐƯỢC KHI NGƯỜI XEM CHỈ NHẬN 1 FILE POWERPOINT 2007 ĐỊNH DẠNG PPS .

1. CHUẨN BỊ HÌNH :

- Tạo 1 Folder đặt tên 1 đặt tại Desktop , trong đó chứa các File Hình định dạng JPG (Ở đây có 36 Hình) .
- Dùng Chương Trình ACD SEE (để Resize còn 50% dung lượng > Kế tiếp Resize Images cho đồng loạt Size 800 X 600 Pixels và cuối cùng là Rename chúng lại .

Download ACD See 10 (32,62MB) : <http://goo.gl/BAZj>




2. CHUẨN BỊ 1 FILE NHẠC ĐỊNH DẠNG WAV :

(Xem Hướng dẫn trong : <http://tinyurl.com/utbinh0002>)

3. TAO SLIDE SHOW :


- **Insert Hình** : Mở Chương Trình PowerPoint 2007 > Tab Insert > Nhấp xổ xuống của Photo Album > Chọn New Photo Album > Nhấp File/Disk > Đến nơi lưu hình > Chọn hết > Insert > Nhấp Create .
- **Tạo Tiêu Đề** : Đã hiện 36 Hình trong Cột Trái , Slide 1 còn trống > Nhấp Picture trong Tab Insert > Đến nơi cần lấy 1 Hình đã chuẩn bị sẵn làm Tiêu đề cho Trình diễn này > Insert > Đã hiện ra Hình này trong Khung Làm Việc và trong Cột Trái > Bạn cũng có thể nhập nội dung trên Hình này để giới thiệu .




- **Tab Animation > Nhấp Slide 1 > Nhấp Nút More .**




- Hiện ra danh sách các hiệu ứng chuyển cảnh gồm : No Transition – Fades and Dissolves – Wipes – Push and Cover – Stripes and Bars – Randoom > Chọn 1 Kiểu .
- Transition Speed chọn Low > Các Slide còn lại chọn hiệu ứng khác nhau hoặc không chọn .
- Bản nhạc WAV có 142 giây : 37 Hình = Mỗi Hình chiếm thời lượng 4 giây . Nhấp Tab Animation > Hủy chọn Mouse Click > Chọn Automatically After 00:04 > Nhấp Apply To All .
- Tab Insert > Nhấp xổ xuống Nút Sound > Chọn Sound From File > Đến Bản nhạc WAV tạo sẵn đặt tại Desktop > Nhấp Automatically .
- Tab Animation > Custom Animation > Qua Cột Phải nhấp Phải lên tên bản nhạc > Chọn Effect Options .




- Tab Effect > Chọn Fron Beginning > Chọn After và nhập 37 Slides .




- **Tab Sound Settings > đánh dấu kiểm Hide Sound Icon during Slide show > Ok**




- **Nhấp lên Icon cái loa trong Khung Làm Việc > Nhấp Tab Options > Nút Max Sound File Size (KB) nhập 50000 > Nhấp Phím F5 để Preview File bạn vừa tạo .**



- t**
- **Office > Để con trỏ lên Save As (Không nhập) > Chọn 1 trong 4 Định dạng hoặc nhập chọn Other Format . Ở đây chọn PowerPoint Show để khi nhấp lên nó tự động trình chiếu - Nếu chọn PowerPoint Presentation dùng tiếp tục hiệu chỉnh lại .**



- Ra bảng Save As , chọn Desktop – File Name đặt tên – Save As Type đã có PowerPoint Show > Save .



Download xem kết quả File PowerPoint vừa tạo :
<http://goo.gl/vrUj>